


Hoe start je Windows 11 in de veilige mode

Het komt niet zo vaak meer voor maar het kan nog steeds Windows opstarten in een veilige mode. De veilige modus van Windows 11 is een speciale opstartmodus die alleen de essentiële onderdelen van het besturingssysteem laadt. Dit kan handig zijn voor het oplossen van problemen, zoals het verwijderen van malware of het oplossen van systeemfouten.

Om in de veilige mode te komen zijn er vier methoden beschikbaar.



Startmenu Methode:

Klik op de Startknop.

Klik op het pictogram **Instellingen** (tandwiel).

Ga naar **Systeemherstel**.

Klik op **Nu opnieuw opstarten** onder **Geavanceerde opstartopties**.

De pc start opnieuw op en toont een blauw scherm.

Klik op **Problemen oplossen** > **Opstartinstellingen** > **Opnieuw opstarten**.

Druk op de toets **F4** om de veilige modus te starten.

Shift + Herstart Methode:

Klik op de Startknop.

Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op **Opnieuw opstarten**.

De computer start opnieuw op en brengt je naar de geavanceerde opties.

Klik op **Problemen oplossen** > **Geavanceerde opties** > **Opstartinstellingen** > **Opnieuw opstarten**.

Druk op de toets **F4** om de veilige modus te starten.

Opdrachtprompt Methode:

Klik op het vergrootglas in de taakbalk en zoek naar [cmd.exe](#).

Klik met de rechtermuisknop op **Opdrachtprompt** en selecteer **Als administrator uitvoeren**.

Typ de volgende opdracht: `Bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes`.

Herstart de computer en druk op **F8** om naar de geavanceerde opstartopties te gaan.

Systeemconfiguratie Methode:

Klik met de rechtermuisknop op de Startknop en selecteer **Uitvoeren**.

Typ `msconfig` en druk op Enter.

Ga naar het tabblad **Computer opstarten** en vink de optie **Opstarten in veilige modus** aan.

Welke methode je kiest zal afhangen waar je nog beschikking over heb. De 2^{de} methode is dan vaak het simpels.

Alex Hol